

Модуль обновления базы данных (Апдейтер)

1. Модуль обновления БД (Апдейтер) поставляется совместно с ИПС или Менеджером лицензий. Специальной установки не требует. Размещается в папке приложения (однопользовательская версия), либо в административной папке комплекта «**Spinform_server3/Adm_folder**» (сетевая версия). Имя файла **updater3.exe**.
2. Апдейтер выполняет обновление БД путем установки пакетов обновления полученных через Интернет с сервера обновлений компании СоюзПравоИнформ, либо с других носителей.
3. Программа работает в двух режимах - под управлением пользователя и автоматическом.
4. Для работы в автоматическом режиме необходимо сделать соответствующие настройки.
5. Адрес сервера обновлений <http://base.spinform.ru/> зашит в программу и пользователем не меняется. Протокол: **HTTP**, Port: **80**

Настройка системы обновления ИПС

Настройка Апдейтера выполняется на вкладке "Настройка".

«Источник обновления»

- а) «Сервер в сети Интернет» - пакеты сгружаются с сервера обновлений СоюзПравоИнформ.
- б) «Локальный носитель информации» – пакеты считываются с любого локального носителя информации.

«Режим обновления»

- а) «Получение и установка всех пакетов обновления (авто)» - после нажатия на кнопку «Проверить обновления», Апдейтер выполняет все необходимые действия и выгружается после завершения работы.
- б) «Получение подтверждения на каждом этапе обновления» - каждый этап обновления требует подтверждения пользователя.

«Параметры соединения»

«Настройка соединения» - позволяет установить необходимые параметры соединения с Интернет.
«Проверка соединения» - после установки параметров, Вы можете проверить наличие соединения с сервером обновления СоюзПравоИнформ.

«Протокол»

Позволяет просмотреть протокол работы программы текущего сеанса или загрузить протоколы предыдущих сеансов обновления.

Справка о программе

Нажатие на кнопку со знаком «?» вызывает на экран Справку. В Справке подробно описан процесс работы Апдейтера и его настройка.

Настройка работы Апдейтера по расписанию

При необходимости, запуск Апдейтера можно выполнять программой планировщиком (Windows Sheduller) по заранее установленному расписанию. Для этого в планировщике в строке запуска программы необходимо указать путь к программе Апдейтер, ее имя и дописать через пробел параметр автозапуска - латинскую букву "a".

Например: c:\Spinform_server3\adm_folder\updater3.exe a

Если путь к папке приложения с пробелами, то путь и имя программы надо взять в кавычки, например: "c:\Data Bases\Spinform_server3\adm_folder\updater3.exe" a

В этом режиме работы Апдейтера на экран не выводятся сообщения, программа не ожидает команд пользователя. Выполняются процедуры указанные в настройках и программа выгружается автоматически, после завершения работы.

Обновления выпускаются от 3 до 5 раз в неделю. Рекомендуемое время для настройки планировщика: ночью с 23 до 7 утра.

Подробнее информация о работе ИПС изложена в прилагаемой системе помощи.

В сети Интернет файл справки можно открыть по ссылке <http://spinform.ru/webhelp/>

В случае проблем с установкой, обновлением или регистрацией, обращайтесь в службу технической поддержки «СоюзПравоИнформ»

Контакты службы техподдержки:

Е-mail: support@spinform.ru

Телефон: +7(495)988-60-04

<http://www.spinform.ru/support/contacts.html>